

Cambiar de Millas a metros en p.mapper

Posted by Annel - 10 Feb 2009 20:26

Hola a Todos

Tengo una duda. En que archivo puedo cambiar la salida del "measure", por default las mediciones las da en millas, como las puedo cambiar a metros.

Espero me puedas ayudar.

Saludos.

=====

Re: Cambiar de Millas a metros en p.mapper

Posted by tuxman - 11 Feb 2009 19:11

Hola Annel, en p.Mapper puedes ver el contenido del archivo config/default/js_config.php en el siguiente enlace:

<http://svn.pmapper.net/trac/wiki/DocJsSettings>

Allí puedes encontrar esta línea:

```
var pmMeasureUnits = {distance:' [km]', area:' [km2]', factor:1000};
```

Intenta cambiarla por esta:

```
var pmMeasureUnits = {distance:' [m]', area:' [m2]', factor:1};
```

Sin embargo, veo que la unidad por defecto en ese archivo no es la milla sino el kilómetro.

En todo caso espero te pueda servir.

Saludos.

Tuxman

=====

Re: Cambiar de Millas a metros en p.mapper

Posted by Annel - 13 Feb 2009 10:27

Hola

Antes que nada, gracias por responder a mi pregunta. En el archivo `js_config.php`, en la ruta "config/default/js_config.php", existe, pero el contenido es diferente (algunas cosas coinciden, pero son mínimas). Si agrego el comando no pasa nada. La versión que estoy utilizando es la 3.1.

De todas maneras. Gracias, espero me puedas orientar, nuevamente.

PD: Adjunto el archivo `js_config.php`

=====

Re: Cambiar de Millas a metros en p.mapper

Posted by Annel - 13 Feb 2009 10:29

Anteriormente se me olvido adjuntar el documento.

Saludos **Attachment js_config.php not found**

=====

Re: Cambiar de Millas a metros en p.mapper

Posted by tuxman - 15 Feb 2009 20:12

Hola Annel, he probado la solución en la versión 3.2 de p.mapper y funciona bien, la 3.1 no la tengo instalada.

No he podido ver tu archivo, si quieres envíamelo a mi correo para mirarlo.

Saludos.

=====

Re: Cambiar de Millas a metros en p.mapper

Posted by Annel - 16 Feb 2009 10:35

Cual es tu correo electronico. Respondi al correo que en envian de notificacion. Es corecto?, De lo contrario me puedes enviar tu correo, Por favor.

=====

Re: Cambiar de Millas a metros en p.mapper

Posted by tuxman - 16 Feb 2009 10:42

Hola Annel, mi correo lo puedes ver en la opción Contáctenos del menú principal: [geotux.tuxfamily.org/index.php?option=co... id=1&Itemid=116](http://geotux.tuxfamily.org/index.php?option=com_content&view=article&id=116)

También puedes hacer uso del Geo-Mail.

De todas formas ya leí el archivo que enviaste, no encuentro ninguna línea parecida.

Voy a descargar la versión 3.1 para ver si puedo colaborararte.

Saludos.

=====

Re: Cambiar de Millas a metros en p.mapper

Posted by tuxman - 16 Feb 2009 11:33

Annel, en la carpeta Javascript puedes encontrar el archivo pmdraw.js que controla la herramienta medición.

En la línea 46 encuentras esto:

```
// ADAPT FACTOR FOR DISTANCE/AREA CALCULATION
```

// eg. 1000 for km, 1 for m

var calcFact = 1000;

Cámbialo por

// ADAPT FACTOR FOR DISTANCE/AREA CALCULATION

// eg. 1000 for km, 1 for m

var calcFact = 1;

Así deberías tener las mediciones en metros.

Saludos.

=====

Re: Cambiar de Millas a metros en p.mapper

Posted by Annel - 16 Feb 2009 12:01

Gracias ya hice los cambios y funcionaron.

Mil gracias.

=====