

Problema con pmapper (novato)

Posted by mato - 02 Feb 2010 15:33

Instale pmapper 4 (para ms4w) y puedo utilizar sin problemas el mapa de demostración que trae el soft.

Por lo que decidí crear mi propio mapa (usando el .map que trae de demo como guía) con el qgis.

Abro una capa shp, la exporto del qgis, y armo el map. La info sobre el extent también la obtengo del Qgis. Pero cuando abro el pmapper no me muestra el mapa y queda colgado un cartel de "loading...";

El archivo map es:

MAP

EXTENT -59.7177 -35.4223 -57.7094 -33.8073

UNITS dd

SIZE 600 500

SHAPEPATH "...../pmapper_demodata";

SYMBOLSET "...../common/symbols/symbols-pmapper.sym";

FONTSET "...../common/fonts/msfontset.txt";

RESOLUTION 96

IMAGETYPE png

INTERLACE OFF

#CONFIG "PROJ_LIB"; "C:/proj/nad/";

PROJECTION

'proj=longlat'

'ellps=intl'

'no_defs'

"

END

OUTPUTFORMAT

NAME "png";

DRIVER "GD/PNG";

MIMETYPE "image/png";

IMAGEMODE RGB

FORMATOPTION INTERLACE=OFF

TRANSPARENT OFF

EXTENSION "png";

END

OUTPUTFORMAT

NAME "png8";

DRIVER "GD/PNG";

MIMETYPE "image/png";

IMAGEMODE PC256

FORMATOPTION INTERLACE=OFF

TRANSPARENT OFF

EXTENSION "png";

END

OUTPUTFORMAT

NAME "jpeg";

DRIVER "GD/JPEG";

MIMETYPE "image/jpeg";

IMAGEMODE RGB

FORMATOPTION "QUALITY=70";

EXTENSION "jpg";

END

OUTPUTFORMAT

NAME GTiff

DRIVER "GDAL/GTiff";

MIMETYPE "image/tiff";

IMAGEMODE RGB

#FORMATOPTION "TFW=YES";

#FORMATOPTION "COMPRESS=PACKBITS";

EXTENSION "tif";

END

OUTPUTFORMAT

NAME imagemap

MIMETYPE "text/html";

FORMATOPTION SKIPENDTAG=OFF

DRIVER imagemap

END

#

Start of web interface definition

#

WEB

TEMPLATE "map.html";

IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/";

IMAGEURL "/ms_tmp/";

METADATA

#"MAPFILE_ENCODING" "ISO-8859-1";

#"ows_title" "WMS Demo Server";

#"ows_onlineresource" "wms.yourserver.org?owskey=test&";

#"ows_srs" "EPSG:3035 EPSG:4326";

END # Metadata

END # Web

#

Start of Reference map definition

#

REFERENCE

EXTENT -59.7177 -35.4223 -57.7094 -33.8073 #2200000 1400000 8000000 5400000

IMAGE "../../../../images/reference.png";

SIZE 199 149

COLOR -1 -1 -1

OUTLINECOLOR 255 0 0

END # Reference

LEGEND

END

#

Start of ScaleBar definition

#

SCALEBAR

STATUS off

TRANSPARENT off

INTERVALS 4

SIZE 200 3

UNITS kilometers

COLOR 250 250 250

OUTLINECOLOR 0 0 0

BACKGROUNDCOLOR 100 100 100

STYLE 0

POSTLABELCACHE true

LABEL

COLOR 0 0 90

#OUTLINECOLOR 200 200 200

SIZE small

END # Label

END # Reference

SYMBOLS USED IN PMAPPER

- 'circle' always necessary (used e.g. for highlight)

- 'square' used in currecnt map file

Symbols can also be defined via tag SYMBOLSET (see above)

Symbol

Name 'circle'

Type ELLIPSE

Filled TRUE

Points

1 1

END

END

Symbol

Name 'square'

Type VECTOR

Filled TRUE

Points

0 1

0 0

1 0

1 1

0 1

END

END

#===== START OF LAYER SECTION =====#

LAYER

NAME 'departamentos'

TYPE POLYGON

DATA 'departamentos.shp'

METADATA

'wms_title' 'departamentos'

END

STATUS DEFAULT

TRANSPARENCY 100

PROJECTION

'proj=longlat'

'ellps=intl'

'no_defs'

"

END

CLASS

NAME 'departamentos'

STYLE

SYMBOL 0

SIZE 2

OUTLINECOLOR 0 0 0

COLOR 97 136 146

END

END

END

END #Map

=====

Re: Problema con pmapper (novato)

Posted by tuxman - 02 Фев 2010 20:30

Hola mato.

Has leído mensajes antiguos del foro sobre el mismo tema? (Por ej. [esta](#)) También puedes ver guías en español en la sección de [Geo-Descargas](#) que te pueden ayudar a empezar.

Si el problema persiste después de probar las soluciones descritas hazlo saber para ayudarte en tu caso.

Saludos.

=====

Re: Problema con pmapper (novato)

Posted by mato - 03 Фев 2010 11:11

Ahora funciona un poco mejor. Al menos genera los archivos en el ms_tmp pero no los muestra. EL cartel "loading..." queda en pantalla.

Vi en el thread que me pasaste que una persona tenia el mismo problema en gentoo, pero no se como lo soluciono y no creo que sea muy comparable a windows (ademas, el demo funciona a la perfeccion) QUe podrá ser?

=====

Re: Problema con pmapper (novato)

Posted by khalima - 04 Фев 2010 16:22

Hola

Si comentas que el demo esta cargando bien, tal vez te falte modificar el archivo config_default.xml el cual contiene las capas definidas en el archivo *.map.

Nos cuentas que tal te va...

=====

Re: Problema con pmapper (novato)

Posted by khalima - 05 Фев 2010 12:20

hola Mato

Me comentas que ahora te genera un error en \$.ajax, pero no entiendo bien el error, no despliega la capa o se despliega despues de algún evento?

Que te dcie el error?

Otra pregunta al diligenciar el archivo config_default.xml diligenciaste las etiquetas

y ?

Me cuentas

=====

Re: Problema con pmapper (novato)

Posted by mato - 05 Фев 2010 13:40

Efectivamente, me faltaba configurar la etiqueta en el xml.

Muchas gracias!

=====

Re: Problema con pmapper (novato)

Posted by domingo140372 - 24 Abr 2010 13:18

Bien hijo dos cositas para que soluciones el problema, primero en el encabezado debes asegurarte que las siguientes lineas esten comentadas o apunten hacia donde deben apuntar.

SHAPEPATH "../../../../pmapper_demodata";

SYMBOLSET "../common/symbols/symbols-pmapper.sym";

FONTSET "../common/fonts/msfontset.txt";

pues le pampper las trae por defecto hacia otras carpetas y si no existen pue slogico no te va a mostrar NADA

el segundo punto es que los mapas se generan en archivos temporales los cuales van en la carpeta /TMP, la cual debe estar ubicada dentro del servidor web

y la defines aqui

WEB

TEMPLATE "map.html";

IMAGEPATH "/var/www/tmp/";

IMAGEURL "/tmp/"; #esta linea

METADATA

"MAPFILE_ENCODING"; "ISO-8859-1";

"ows_title"; "WMS Demo Server";

"ows_onlineresource"; "wms.yourserver.org?owskey=test&";

"ows_srs"; "EPSG:3035 EPSG:4189";

END # Metadata

END # Web

espero haberta yudado cualquier cosa mi correo es

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

=====